mailplug

메일플러그 그룹웨어/기업메일

아웃룩 2016/2019 세팅 매뉴얼



ⓒ mailplug Inc. All rights reserved.

CONTENTS

메뉴를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다.

* 메일플러그 메일과 Microsoft 사의 아웃룩 2016/2019 계정 연결을 위한 매뉴얼입니다.
* 메일플러그에서는 POP3와 IMAP 연동 방식을 모두 제공합니다.

POP3/IMAP 설정 변경 ---------- 03p ~ 05p

POP3 연동 ---------- 06p ~ 13p

IMAP 연동 ---------- 14p ~ 20p

★ POP3 / IMAP 의 차이

- POP3 : 연동된 기기(디바이스)에 데이터를 다운로드해 저장하는 방식으로, 받은 메일함만 연동됩니다.
* 아웃룩에서 발송, 삭제한 메일은 아웃룩에서만 확인, 삭제됩니다.
* 웹 메일에서 발송, 삭제한 메일은 웹 메일에서만 확인, 삭제됩니다.

- IMAP : 실시간 동기화되어 여러 기기(디바이스)에서 접속하여도 동일한 정보를 확인할 수 있으며,
모든 메일함이 클라이언트 프로그램(아웃룩, 썬더버드 등)에 연동됩니다.
* 아웃룩에서 발송, 삭제한 메일은 아웃룩과 웹 메일에서 동일하게 실시간 확인, 삭제됩니다.
* 웹 메일에서 발송, 삭제한 메일은 아웃룩과 웹 메일에서 동일하게 실시간 확인, 삭제됩니다.

ⓒ mailplug Inc. All rights reserved.

* 아웃룩 자동 설정 프로그램을 이용하여 자동으로 세팅할 수 있습니다.

*** 프로그램 실행 전, 웹메일에 로그인하여 POP3/IMAP 설정을 "사용"으로 설정해 주세요!**

(자동 설정 프로그램으로 계정 연결이 어려울 경우 매뉴얼을 참고하여 수동으로 연결해 주세요.)

이외 답변이 필요하신 문의사항은 메일플러그 고객센터 내 1:1 상담을 접수해 주세요.

STEP 01 인터넷 브라우저를 실행해 통합 로그인(https://login.mailplug.com)으로 접속한 후 아이디@도메인 혹은 도메인을 입력하고 다음 버튼을 클릭해 주세요.

* 메일플러그 그룹웨어/기업메일 서비스는 크롬 브라우저에 최적화되어 있습니다.



ⓒ mailplug Inc. All rights reserved.

STEP 02 아웃룩에 연동할 계정의 아이디와 비밀번호를 입력한 후 로그인해 주세요.

ⓒ mailplug Inc. All rights reserved.

STEP 03 환경 설정(톱니바퀴 모양) > 메일 설정 > POP3/IMAP 설정 순으로 메뉴를 클릭한 후 POP3/IMAP 설정이 사용으로 저장되어 있는지 확인해 주세요.

* 최초 계정 생성 시 **"사용 안 함"**으로 설정되어 있습니다.
* 보안 강화를 위해 30일간 POP3/IMAP 사용 기록이 없을 경우 **"사용 안 함"**으로 자동 전환됩니다.

- POP3 으로 연동할 경우 POP3/SMTP 사용 설정을 "사용"으로 선택 후 저장

- IMAP 으로 연동할 경우 IMAP/SMTP 사용 설정을 "사용"으로 선택 후 저장

ⓒ mailplug Inc. All rights reserved.

STEP 01 아웃룩 2016 / 2019 프로그램을 실행한 후 좌측 상단의 **파일** 을 클릭해 주세요.

* POP3 연동 방식은 메일플러그 웹메일의 **"받은 메일함"** 만 연동됩니다.
아웃룩에서 **"보낸 메일"**은 메일플러그 웹메일의 **"보낸 메일함"**에서 확인이 불가하니 이 점 유의해 주세요.



ⓒ mailplug Inc. All rights reserved.

STEP 02 정보 > 계정 추가 의 순으로 클릭해 주세요.

STEP 03 전자 메일 주소에 아웃룩과 연동할 고객님의 웹메일 주소를 입력해 주세요.
고급 옵션 을 클릭한 후 내 계정을 수동으로 설정합니다. 를 클릭(체크)해 주세요.



ⓒ mailplug Inc. All rights reserved.

STEP 04 POP 을 클릭해 주세요.



ⓒ mailplug Inc. All rights reserved.

STEP 05 POP 계정 설정 입력 창에 아래와 같이 입력해 주세요.



받는 메일

서버 : pop3.mailplug.co.kr

포트 : 995

이 서버에 암호화된 연결(SSL/TLS) 필요 : 체크

보내는 메일

서버 : smtp.mailplug.co.kr

포트 : 465

암호화 방법 : SSL/TLS

ⓒ mailplug Inc. All rights reserved.

STEP 06 아웃룩과 연동할 웹메일 주소의 암호를 입력한 후 연결 버튼을 눌러 주세요.



STEP 07 하단의 완료 버튼을 클릭하여 설정을 종료해 주세요.



ⓒ mailplug Inc. All rights reserved.

STEP 08 연결된 계정을 확인한 후, 좌측 상단의 파일 을 클릭해 주세요.



STEP 09 계정 설정을 클릭해 주세요.



ⓒ mailplug Inc. All rights reserved.

STEP 10 연결된 계정을 더블클릭해 주세요.



ⓒ mailplug Inc. All rights reserved.

STEP 11 POP 계정 설정 창에 아래와 같이 입력한 후 다음 버튼을 눌러 계정 설정 업데이트를 완료해 주세요.



이름 : 아웃룩에서 사용할 고객님의 이름이나 회사명을 입력해 주세요.

서버에서 메시지 복사본 저장 : 체크

다음 기간 후에 서버에서 제거 : 체크 해제

* **"서버에 메시지 복사본 저장"** 을 체크하지 않거나 **"다음 기간 후에 서버에서 제거"** 항목이 체크되어 있을 경우 메일 서버에서 원본이 삭제되니 유의해 주세요.

* POP3 최초 연동 시, 최근 2주 치(15일)의 받은 메일만 연동됩니다.
  전체 메일 연동이 필요한 경우 메일플러그 고객센터 내 1:1 상담을 접수해 주세요.

* 아웃룩 계정 추가 시 오류가 발생하는 경우 아래 링크를 참고해 주세요.
  아웃룩 계정 연결 오류 발생 시 참고 매뉴얼 ↗

ⓒ mailplug Inc. All rights reserved.

STEP 01 아웃룩 2016 / 2019 프로그램을 실행한 후 좌측 상단의 **파일** 을 클릭해 주세요.



STEP 02 정보 > 계정 추가 의 순으로 클릭해 주세요.

ⓒ mailplug Inc. All rights reserved.

STEP 03 전자 메일 주소에 아웃룩과 연동할 고객님의 웹메일 주소를 입력해 주세요.
고급 옵션 을 클릭한 후 내 계정을 수동으로 설정합니다. 를 클릭(체크)해 주세요.



STEP 04 IMAP 을 클릭해 주세요.



ⓒ mailplug Inc. All rights reserved.

STEP 05 IMAP 계정 설정 입력 창에 아래와 같이 입력한 후 다음을 클릭해 주세요.



받는 메일

서버 : imap.mailplug.co.kr

포트 : 993

이 서버에 암호화된 연결(SSL/TLS) 필요 : 체크

보내는 메일

서버 : smtp.mailplug.co.kr

포트 : 465

암호화 방법 : SSL/TLS

ⓒ mailplug Inc. All rights reserved.

STEP 06 아웃룩과 연동할 웹메일 주소의 암호를 입력한 후 연결 버튼을 눌러 주세요.



STEP 07 하단의 완료 버튼을 클릭하여 설정을 종료해 주세요.



ⓒ mailplug Inc. All rights reserved.

STEP 08 연결된 계정을 확인한 후, 좌측 상단의 파일 을 클릭해 주세요.



STEP 09 계정 설정을 클릭해 주세요.



ⓒ mailplug Inc. All rights reserved.

STEP 10 연결된 계정을 더블클릭해 주세요.



ⓒ mailplug Inc. All rights reserved.

STEP 11 IMAP 계정 설정 창에 아래와 같이 입력한 후 다음 버튼을 눌러 계정 설정 업데이트를 완료해 주세요.



이름 : 아웃룩에서 사용할 고객님의 이름이나 회사명을 입력해 주세요.

* 아웃룩 계정 추가 시 오류가 발생하는 경우 아래 링크를 참고해 주세요.
아웃룩 계정 연결 오류 발생 시 참고 매뉴얼 ↗

ⓒ mailplug Inc. All rights reserved.

mailplug

(주)메일플러그

상담 전화 : 1544-9140

홈페이지 : groupware.mailplug.com

고객센터 : help.mailplug.com

주소 : 강남구 테헤란로 78길 16, 8층 10층 (대치동, 노벨빌딩)

메일플러그 아웃룩 2016/2019 세팅 매뉴얼의 저작권은 (주)메일플러그에 있습니다.
저작권자의 허가없이 이 문서는 사용 및 수정될 수 없습니다.
이 문서의 내용은 (주)메일플러그에 의해 언제든지 업데이트 될 수 있습니다.

ⓒ mailplug Inc. All rights reserved.